

F-Secure Mobile Security

Android

Inhalt

Kapitel 1: Installation.....	5
Installation.....	6
Aktivierung.....	7
Kapitel 2: Schutz vertraulicher Informationen.....	9
Aktivieren von Anti-Theft.....	10
Sperrern des Geräts per Fernzugriff.....	10
Fern-Reinitialisieren Ihres Geräts.....	10
Orten Ihres Geräts.....	10
Nutzen des SMS-Alarms.....	12
Kapitel 3: Schutz beim Internetsurfen.....	13
Sichere Nutzung des Internets.....	14
Ändern der Browser-Schutz-Einstellungen.....	14
Kapitel 4: Überprüfung auf Viren.....	15
Manuelles Scanning.....	16
Verarbeitung infizierter Dateien.....	17
Kapitel 5: Automatische Aktualisierung der Anwendung.....	19
Manuelle Updates.....	20
Kapitel 6: Kaufen von Abo-Service-Zeit.....	21
Kaufen von Abo-Service-Zeit über den PC.....	22

Installation

Themen:

- *Installation*
- *Aktivierung*

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten zur Installation des Produkts auf Ihrem Gerät:

- Laden Sie die Installationsdatei auf Ihren Computer herunter und verschieben Sie sie auf das Gerät oder die SD-Karte oder
- Laden Sie die Installationsdatei direkt auf Ihr Gerät herunter.

Nach Abschluss der Installation müssen Sie das Produkt aktivieren. Erst mit der Aktivierung schützt das Produkt Ihr Gerät.

Installation

Anleitung zur Installation des Produkts auf dem Mobilgerät.

Wenn Sie eine Vorgängerversion des Produkts aktualisieren möchten, müssen Sie diese nicht deinstallieren. Prüfen Sie nach Installation der neuen Version jedoch die Einstellungen des Produkts.

So installieren Sie das Produkt:

1. Öffnen Sie die Seite **Einstellungen** ► **Anwendung** und vergewissern Sie sich, dass die Option **Unbekannte Quellen** aktiviert ist.

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Sie Anwendungen installieren, die nicht speziell für Android konzipiert wurden.

2. Laden Sie die Installationsdatei auf Ihren Computer herunter und verschieben Sie sie auf das Gerät oder die SD-Karte oder laden Sie die Installationsdatei direkt auf Ihr Gerät herunter.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Gerät.

3. Starten Sie das Installationspaket auf Ihrem Gerät, um das Produkt zu installieren.

Beachten Sie, dass Sie zum Starten des Installationspakets von der Speicherkarte aus einen Dateimanager eines Drittanbieters benötigen.

Das Installationspaket installiert das Produkt auf Ihrem Gerät.

4. Wählen Sie nach Abschluss der Installation die Option **Öffnen**, um die Anwendung zu starten und das Produkt zu aktivieren.

Erst mit der Aktivierung schützt das Produkt Ihr Gerät.

Aktivierung

Erst mit der Aktivierung schützt das Produkt Ihr Gerät.

So aktivieren Sie das Produkt:

1. Starten Sie die Anwendung.
Beim ersten Produktstart werden die Lizenzbedingungen angezeigt.
2. Lesen Sie die Lizenzbedingungen und drücken Sie, wenn Sie damit einverstanden sind, auf **OK**.
Sobald Sie die Lizenzbedingungen akzeptiert haben, kann die Aktivierung beginnen.
3. Wählen Sie den Aktivierungstyp aus.
Sie können das Produkt entweder im kostenlosen Testmodus oder mit Ihrem Abonnement-Code aktivieren. Je nachdem, welchen Lizenztyp Sie erworben haben, können Sie entweder Anti-Theft oder Mobile Security mit Browser-Schutz nutzen.
 - Wenn Sie das Produkt testen möchten, wählen Sie den Aktivierungstyp **Kostenloser Test**.
 - Wenn Sie bereits einen Abonnementschlüssel haben, wählen Sie den Abonnementtyp **Abonnementschlüssel** und geben Sie Ihren Abonnementschlüssel ein.
4. Drücken Sie auf **Aktivieren**.

 **Hinweis:** Bei der Aktivierung muss das Produkt eine Verbindung zum Update-Dienst aufbauen.

Nach der Aktivierung des Produkts wird die Hauptansicht des Produkts geöffnet und Ihr Gerät ist von nun an geschützt.

Scan your device for viruses to make sure your device is clean after you have installed and

Schutz vertraulicher Informationen

Themen:

- [Aktivieren von Anti-Theft](#)
- [Nutzen des SMS-Alarm](#)

Sollten Sie Ihr Gerät verlieren, können Sie ihm eine SMS senden, die es sperrt.

- Einmal gesperrt, lässt sich das Gerät nur noch mit dem Display-Entsperrungsmuster entsperren.

 **Hinweis:** Wenn Sie die Fern-Sperre nutzen möchten, lassen Sie das Display-Entsperrungsmuster aktiviert.

Mit der Fern-Reinitialisierung können Sie die Daten auf dem Gerät aus der Ferne löschen.

- Wenn Sie eine SMS zum Reinitialisieren Ihres Geräts senden, löscht das Produkt alle Informationen auf der eingelegten SD-Karte sowie SMS- und MMS-Nachrichten, Kontakte und Kalenderinformationen. Wir empfehlen Ihnen, auch das Passwort Ihres Google-Kontos zu ändern.

Aktivieren von Anti-Theft

Um Anti-Theft nutzen zu können, müssen Sie zunächst ein Display-Entsperrungsmuster und ein Passwort festlegen.

So aktivieren Sie Anti-Theft:

1. Öffnen Sie die Registerkarte **Anti-Theft**.
2. Wählen Sie in den Einstellungen von Anti-Theft die Option **Entsperrungsmuster festlegen**. Der Entsperrungsmuster-Bildschirm wird geöffnet.
3. Zeichnen Sie das Entsperrungsmuster und drücken Sie auf **Bestätigen**. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Gerät.
4. Wählen Sie die Option **Passwort festlegen**. Das Dialogfeld **Passwort festlegen** wird geöffnet.
5. Geben Sie Ihr Passwort ein. Geben Sie es ein zweites Mal ein, um sicherzustellen, dass die erste Eingabe richtig war.
6. Drücken Sie auf **OK**.

Nach dem Festlegen Ihres Entsperrungsmusters und Passworts wird Anti-Theft automatisch aktiviert.

Sperrern des Geräts per Fernzugriff

Wenn Sie Ihr Gerät aus der Ferne sperren, kann es nicht ohne Ihre Erlaubnis verwendet werden.

So sperren Sie Ihr verlorenes oder gestohlenen Gerät:

Senden Sie folgende SMS an Ihr Gerät, um es zu sperren: #LOCK#<Passwort>
(Beispiel: #LOCK#abcd1234)

Das gesperrte Gerät kann nur mit dem Display-Entsperrungsmuster entsperrt werden.

Fern-Reinitialisieren Ihres Geräts

Wenn Sie Ihr Gerät reinitialisieren, löscht Anti-Theft die persönlichen Informationen, die Sie im Gerät gespeichert haben.

So reinitialisieren Sie Ihr verlorenes oder gestohlenen Gerät:

Senden Sie folgende SMS an Ihr Gerät, um es zu reinitialisieren: #WIPE#<Passwort>
(Beispiel: #WIPE#abcd1234)

Wenn Sie das Gerät reinitialisieren, löscht das Produkt die Informationen auf der eingelegten SD-Karte sowie SMS- und MMS-Nachrichten, Kontakte und Kalenderinformationen.

Orten Ihres Geräts

Sie können eine SMS an Ihr verlorenes Gerät senden, um es zu orten.



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie GPS in Ihrem Gerät aktiviert haben, um die Ortungsinformationen zu erhalten.

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Gerät zu orten:

Senden Sie folgende SMS an Ihr Gerät, um es zu orten: #LOCATE#<Passwort>
(Beispiel: #LOCATE#abcd1234)

Anti-Theft antwortet mit einer SMS, die Informationen zum aktuellen Ort des Geräts enthält.

👉 **Tipp:** Senden Sie nach der Einrichtung die Ortungsnachricht an Ihr Gerät, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

👉 **Hinweis:**

Anti-Theft speichert keine Ortungsdaten, die einzigen Ortungsinformationen befinden sich in der an Sie gesendeten SMS.

Nutzen des SMS-Alarm

Sie können Anti-Theft so einstellen, dass Sie eine SMS erhalten, sobald jemand die SIM-Karte des Geräts austauscht.

So aktivieren Sie den SMS-Alarm:

1. Öffnen Sie in der Hauptansicht die Option **Anti-Theft**.
2. Wählen Sie die Option **SMS-Alarm-Nummer**.
Das Dialogfeld **SMS-Alarm-Nummer** wird geöffnet.
3. Geben Sie die Telefonnummer an, an die die SMS gesendet werden soll, wenn jemand die SIM-Karte des Geräts austauscht.

Wenn der SMS-Alarm aktiviert ist, erhalten Sie eine SMS, sobald jemand die SIM-Karte Ihres Geräts austauscht.

Schutz beim Internetsurfen

Themen:

- *Sichere Nutzung des Internets*

Der Browser-Schutz schützt Sie vor Websites, von denen vertrauliche Informationen wie Kreditkartennummern, Informationen zu Benutzerkonten oder Passwörter gestohlen werden könnten.

Sichere Nutzung des Internets

Mithilfe des Browser-Schutzes können Sie die Sicherheit von Websites einschätzen und unabsichtliche Besuche gefährlicher Websites vermeiden.

Sobald Sie eine Website besuchen, prüft das Produkt automatisch deren Sicherheit. Ist die Website als verdächtig oder gefährlich eingestuft, blockiert das Produkt den Zugriff auf diese Website. Die Sicherheitseinstufung einer Website basiert auf Informationen aus mehreren Quellen, wie Malware-Analysten und Partner von F-Secure.

Ändern der Browser-Schutz-Einstellungen

Wählen Sie aus, wann der Browser-Schutz aktiviert werden soll. Die Aktivierung richtet sich nach dem von Ihnen genutzten Netz.

So ändern Sie die Einstellungen des Produkts:

1. Wählen Sie in der Hauptansicht die Option **Einstellungen**.
2. Aktivieren Sie den **Browsing-Schutz**, um das Produkt im Hintergrund laufen zu lassen, während Sie im Internet surfen.
3. Wählen Sie aus, wann der Browser-Schutz aktiviert werden soll:
 - **Alle Anbieter** - Das Produkt prüft die Sicherheit der von Ihnen besuchten Websites unabhängig von dem Netz, das Sie gerade nutzen.
 - **Nur mein Anbieter** - Das Produkt prüft die Sicherheit der von Ihnen besuchten Websites nur, wenn Sie gerade das Netz Ihres eigenen Anbieters nutzen.

Wenn der Browsing-Schutz aktiviert ist, sperrt das Produkt den Zugang zu gefährlichen Websites. Klicken Sie auf der Sperrseite auf **Zurück**, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

Wenn Sie die Seite öffnen möchten, obwohl sie vom Browsing-Schutz gesperrt wurde, rufen Sie den Link **Ich möchte diese Seite trotzdem öffnen** auf der Sperrseite auf.

Überprüfung auf Viren

Themen:

- *Manuelles Scanning*
- *Verarbeitung infizierter Dateien*

Das Produkt überprüft alle Dateien automatisch auf Viren, wenn sie gespeichert, kopiert, heruntergeladen, synchronisiert oder anderweitig geändert werden.

Manuelles Scanning

Sie können Ihr Gerät jederzeit auf Viren überprüfen.

Gehen Sie wie folgt vor, um alle Dateien auf Ihrem Gerät und der eingelegten Speicherkarte zu überprüfen:

1. Wählen Sie **Jetzt scannen.**

Der Viren-Scan wird gestartet.

2. Nach erfolgreichem Viren-Scan zeigt die Anwendung folgende Informationen an.

- `Infiziert` - Anzahl der gefundenen Infektionen.
- `Nicht gescannt` - Anzahl der Dateien, die während des Scans nicht geprüft wurden. Eine Datei, die von einem anderen Programm gesperrt oder beschädigt ist, kann nicht gescannt werden.
- `Gescannt` - Anzahl der gescannten Dateien.

Auf alle infizierten oder unter Quarantäne gestellten Dateien kann nicht zugegriffen werden, während das Produkt im Hintergrund ausgeführt wird.

Verarbeitung infizierter Dateien

Wenn das Produkt ein Virus in einer Datei findet, können Sie die infizierte Datei vollständig entfernen oder so sperren, dass nicht darauf zugegriffen werden kann.

Gehen Sie wie folgt vor, um infizierte Dateien zu verarbeiten:

1. Wählen Sie **Infizierte Dateien.**

Die Ansicht **Infektionen** wird geöffnet.

2. Blättern Sie in der Ansicht **Infektionen zu der infizierten Datei, die verarbeitet werden soll.**

3. Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- **Quarantäne** - die infizierte Datei unter Quarantäne stellen. Eine unter Quarantäne gestellte Datei ist gesperrt und kann Ihrem Gerät nicht mehr schaden, wenn das Produkt aktiviert ist.
- **Löschen** - löscht die infizierte Datei. Dies ist die empfohlene Option. Die Datei wird vollständig von Ihrem Gerät entfernt.
- **Freigeben** - gibt die unter Quarantäne gestellte Datei frei. Wenn Sie eine Datei freigeben, ist sie nicht mehr gesperrt. Der Zugriff darauf erfolgt auf eigenes Risiko.

Drücken Sie auf **Details**, um nähere Informationen zur ausgewählten Datei anzuzeigen. In der Ansicht **Infektionsdetails** werden Pfad und Dateiname der infizierten Datei sowie der Name des Virus angezeigt, mit dem die Datei infiziert wurde.

Ausführliche Virenbeschreibungen finden Sie auf der Website von F-Secure: <http://www.f-secure.com/virus-info/>.

Automatische Aktualisierung der Anwendung

Themen:

- [Manuelle Updates](#)

Nachdem Sie das Produkt aktiviert haben, ist die automatische Update-Funktion eingeschaltet. Für automatische Updates ist eine aktive Internetverbindung erforderlich. Wenn eine Internetverbindung verfügbar ist, sucht das Produkt regelmäßig nach Updates und lädt ggf. neue Updates herunter.

 **Hinweis:** Solange Sie über ein aktives Abonnement verfügen, können Sie das Produkt uneingeschränkt aktualisieren. Damit Ihr Gerät ständig geschützt bleibt, sollten Sie die Dienstdauer rechtzeitig vor dem Ablaufdatum verlängern.

Manuelle Updates

Sie können das Produkt jederzeit manuell aktualisieren.

So aktualisieren Sie das Produkt manuell:

1. Wählen Sie in der Hauptansicht die Option **Aktualisieren**.
Das Produkt muss eine Internetverbindung aufbauen, um nach den neusten Updates zu suchen.
2. Wählen Sie **Ja**, um auf neue Updates zu prüfen.
Wenn für die Anwendung ein neues Update existiert, werden Sie aufgefordert, es herunterzuladen.
3. Wenn ein neues Update verfügbar ist, wählen Sie **Ja**, um die Softwareaktualisierung herunterzuladen.
4. Wenn der Download abgeschlossen ist, wählen Sie **Installieren**, um das Update zu installieren.

Kaufen von Abo-Service-Zeit

Themen:

- *Kaufen von Abo-Service-Zeit über den PC*

Das Produkt unterstützt je nach Distributionskanal mehrere Erwerbsmethoden. Dies sind die gängigsten Erwerbsmethoden:

- der F-Secure eStore
- der Fachhändler in Ihrer Nähe
- das netzanbieterspezifische Service-Abonnement

Wenn Sie F-Secure Mobile Security nach Ablauf der Testversion erwerben möchten oder F-Secure Anti-Theft auf F-Secure Mobile Security aktualisieren möchten, nutzen Sie das Anwendungsmenü **Kaufen**.

Kaufen von Abo-Service-Zeit über den PC

Weitere Abo-Service-Zeit für das Produkt können Sie über Ihren Rechner erwerben.

Weitere Abo-Service-Zeit erwerben Sie über den Browser Ihres Rechners wie folgt:

1. Öffnen Sie die Seite <http://www.f-secure.com/estore/avmobile.shtml> im Webbrowser.
2. Geben Sie in das Feld **Abonnement-Code** Ihre Anmelde­nummer ein, um Ihr Abonnement zu identifizieren.
Im F-Secure eStore können Sie mit allen gängigen Kreditkarten und Überweisungsmethoden zahlen.
3. Folgen Sie den am Bildschirm angezeigten Anweisungen.