

Liste der Fernbedienungen Synchronisieren

Gerät hinzufügen

Nokia SAT-Receiver (Nokia D-Box) LG-OVD-Player (LG BD-304) Sony-Miracast-Player (Sony MDS-4540 GS) **Orbsmart-Media Player (Orbnet S83)**

Orbsmart-Media Player


[Geräteeinstellungen ändern](#)
Einschalt-, Eingangs- und Verzögerungseinstellungen anpassen.

[Befehl hinzufügen oder bereinigen](#)
Übertragen Sie einen neuen Befehl auf die Harmony oder ändern Sie einen Befehl, der nicht funktioniert.

[Dieses Gerät umbenennen](#)
Wählen Sie einen neuen Namen für Ihr Orbsmart S83

[Dieses Gerät löschen](#)
Entfernen Sie dieses Gerät dauerhaft aus Ihrem Konto.

Informationsbereich
Kontakt >



Geräteeinstellungen

Orbsmart-Media Player

Welche Einstellungen möchten Sie ändern?

- Betriebseinstellungen**
Das Gerät wird nicht richtig ein- oder ausgeschaltet.
- Eingangseinstellungen**
Das Gerät zeigt nicht das richtige Bild an oder gibt nicht das richtige Audio wieder, wenn ich eine Aktion starte.
- Geräteverzögerung**
Meine Harmony-Fernbedienung sendet Befehle an mein Gerät zu schnell oder zu langsam.
- Befehlswiederholungen für Gerät**
Meine Harmony-Fernbedienung sendet zu viele oder zu wenige Befehle (Kanal + oder Lautstärke +), wenn ich eine Taste einmal drücke.

Wählen Sie zum Fortfahren eine Option aus.

Abbrechen Weiter




Betriebseinstellungen Hilfe

Möchten Sie Ihre Orbsmart-Media Player immer eingeschaltet lassen?

- Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird.
- Ich möchte dieses Gerät immer eingeschaltet lassen.
- Ich möchte dieses Gerät eingeschaltet lassen, wenn Aktionen gewechselt werden, und nur durch Drücken der Off-Taste ausschalten.
- Es gibt keine Ein-/Ausmacher auf der Fernbedienung für meine Orbsmart-Media Player.

Abbrechen Zurück Weiter



Betriebseinstellungen Hilfe

Wie schalten Sie das Gerät Orbsmart-Media Player ein und aus?

Verwendung der Originalfernbedienung:

- Ich drücke zum Ein- und Ausschalten dieselbe Taste
- Ich drücke zum Ein- und Ausschalten zwei verschiedene Tasten

Tipp: Wählen Sie die letzte Option, wenn das Gerät eingeschaltet bleiben soll.



Abbrechen Zurück Weiter



Betriebseinstellungen Hilfe

Ein-/Aus-Befehle

+ Befehl hinzufügen Verzögerung hinzufügen

Reihe...	Befehl	Dauer	Bearb...	Entfernen
1	PowerToggle	1 Sek		
2	DirectionDown	0.5 Sek		
3	DirectionDown	0.5 Sek		
4	OK	0.5 Sek		

Abbrechen Zurück Abschließen