

Betriebseinstellungen Hilfe

Wie schalten Sie das Gerät **Orbsmart-Media Player** ein und aus?

Verwendung der Originalfernbedienung:

- Ich drücke zum Ein- und Ausschalten dieselbe Taste
- Ich drücke zum Ein- und Ausschalten zwei verschiedene Tasten

Tipp: Wählen Sie die letzte Option, wenn das Gerät eingeschaltet bleiben soll.



Abbrechen **Zurück** **Weiter**

Geräteeinstellungen

Orbsmart-Media Player

Welche Einstellungen möchten Sie ändern?

- Betriebseinstellungen**
Das Gerät wird nicht richtig ein- oder ausgeschaltet.
- Eingangsinstellungen**
Das Gerät zeigt nicht das richtige Bild an oder gibt nicht das richtige Audio wieder, wenn ich eine Aktion starte.
- Geräteverzögerung**
Meine Harmony-Fernbedienung sendet Befehle an mein Gerät zu schnell oder zu langsam.
- Befehlswiederholungen für Gerät**
Meine Harmony-Fernbedienung sendet zu viele oder zu wenige Befehle (Kanal + oder Lautstärke +), wenn ich eine Taste einmal drücke.

Wählen Sie zum Fortfahren eine Option aus.

Abbrechen **Weiter**

Betriebseinstellungen Hilfe

Möchten Sie Ihre **Orbsmart-Media Player** immer eingeschaltet lassen?

- Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird.
- Ich möchte dieses Gerät immer eingeschaltet lassen.
- Ich möchte dieses Gerät eingeschaltet lassen, wenn Aktionen gewechselt werden, und nur durch Drücken der Off-Taste ausschalten.
- Es gibt keine Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung für meine Orbsmart-Media Player.

Abbrechen **Zurück** **Weiter**


Betriebseinstellungen Hilfe

Wie schalten Sie das Gerät **Orbsmart-Media Player** ein und aus?

Verwendung der Originalfernbedienung:

- Ich drücke zum Ein- und Ausschalten dieselbe Taste
- Ich drücke zum Ein- und Ausschalten zwei verschiedene Tasten

Tipp: Wählen Sie die letzte Option, wenn das Gerät eingeschaltet bleiben soll.



Abbrechen **Zurück** **Weiter**

Betriebseinstellungen Hilfe

Ein-Befehle

+ Befehl hinzufügen Verzögerung hinzufügen

Reihe...	Befehl	Dauer	Bearb...	Entfernen
1	PowerToggle	0 Sek		

Abbrechen **Zurück** **Abschließen**

Betriebseinstellungen Hilfe

Aus-Befehle

+ Befehl hinzufügen Verzögerung hinzufügen

Reihe...	Befehl	Dauer	Bearb...	Entfernen
1	PowerToggle	0 Sek		
2	Nächsten Schritt ausführen nach	1000 ms		
3	DirectionDown	0 Sek		
4	Nächsten Schritt ausführen nach	1000 ms		
5	DirectionDown	0 Sek		
6	Nächsten Schritt ausführen nach	1000 ms		
7	OK	0 Sek		

Abbrechen **Zurück** **Abschließen**